

Créer un CD « autorun »

Projeter le montage à partir de l'exécutable créé avec M-Objects nécessite de lancer l'exécution donc de projeter l'image d'écran du PC. Pour éviter cela on peut créer un CD non seulement exécutable sur un PC mais encore « **autorun** » c'est-à-dire qui démarre tout seul à l'introduction du CD dans le lecteur de CD du PC. C'est plus simple aussi si vous offrez votre réalisation à des amis.

Comment procéder :

- Créer l'exécutable à l'aide de M-Objects, si ce n'est déjà fait, par *Création de fichier exécutable(*.exe)* dans le menu déroulant *Contrôle* (voir copie d'écran ci-dessus)
- Ouvrir un éditeur de texte, par exemple **Wordpad** fourni avec Windows dans *Démarrer/Tous les programmes/Accessoires*
- Ecrire le texte suivant :

```
[autorun]
open=nom_de_la_réalisation.exe
```

- Sauvegarder le fichier texte qui vient d'être écrit sous le nom de **autorun.txt**
- Changer l'extension du fichier.

Pour cela :

- Rechercher le fichier avec l'explorateur de Windows (si l'extension n'est pas visible voir l'annexe *)
- Remplacer l'extension **.txt** par **.inf**
- Graver le CD sur lequel on trouvera les fichiers : **nom_de_la_réalisation.exe** et **autorun.inf**

Remarques Annexes :


*

- Si l'extension n'est pas visible :
 - Aller dans Démarrer/panneau de configuration
 - Cliquer sur l'icône *Options des dossiers*
 - Dans l'onglet Affichage, décocher Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu

**

Il est possible de simuler le fonctionnement du CD « autorun » en créant un « lecteur virtuel ».

- Ouvrir l'invite de commande (pour WindowsXP par *Démarrer/Exécuter*)



- Ecrire **cmd** et cliquer sur **OK**
- Utiliser la commande subst.

Exemple : c:\<subst j: c:/dossierABM

Résultat : le dossier « **dossierABM** » sur la partition **C:** se comporte comme le lecteur **j:**

- **Pour supprimer le « lecteur virtuel » il faut à nouveau utiliser la commande subst**
c:\>subst j: /d